Ubuntu

Système d'exploitation intuitif et sécurisé, idéal pour les ordinateurs de bureau, les serveurs, les netbooks et les ordinateurs portables. Ubuntu est libre, gratuit, et est composé de logiciels qui le sont également.

Site de référence : https://www.ubuntu-fr.org/

Installation

Achat d'une clé USB

Elles sont disponibles ici : https://enventelibre.org/47-cles-usb

Création d'une clé USB

- Télécharger l'image ISO de Ubuntu à partir du dépôt officiel : http://releases.ubuntu.com
- Puis la solution la plus simple est celle de **créer un disque de démarrage** mais pour cela il faut que la clé USB soit enfichée et non montée. Pour démonter une clé USB, ouvrir un terminal et utiliser `sudo umount` [1)].

D'autres possibilités sont décrites ici : https://doc.ubuntu-fr.org/live_usb#creation_d_un_live-usb_depuis_ubuntu

Utilisation

L'utilisation d'Ubuntu est assez simple.

Vous trouverez ici un petit guide et des liens utiles pour débuter avec le système.

Administration

Ce sont quelques astuces glanées sur internet, qui me sont parfois utiles et que j'ai donc mentionné ici pour les retrouver facilement.

Lorsque le volume Boot est plein

Ouvrir un terminal et taper : `sudo apt-get autoremove` pour supprimer les anciens noyaux.

Connaître la version du système

- Ouvrir un terminal et taper : `uname -r`
- pour la version linux `lsb_release -a`

En cas de gel de l'ordinateur

Savoir Éteindre Intégralement Ubuntu Brusquement. En fait ça n'arrive jamais !

Pour cela, effectuez les combinaisons de touches suivantes, dans l'ordre :

- Alt SysRq s - Synchronise les disques
- Alt SysRq e - Termine tous les processus
- Alt SysRq i - Tue tous les processus
- Alt SysRq u - Remonte les partitions en lecture seule
- Alt SysRq b - Redémarre

Il est important d'attendre plusieurs secondes entre les différentes étapes

---

Retour aux logiciels

1)
voir montage et démontage ici : https://help.ubuntu.com/community/Mount/USB

From:
https://www.test.encom1.fr/ - **En Communs**

Permanent link:
https://www.test.encom1.fr/doku.php/wiki/logiciels/ubuntu

Last update: **2026/01/16 09:41**